

Järbo
GARN®

91989
BAMBU RAGGI



91989

LANGAT
NEULETIHEYS
LANKAVAIHTOEHTO
KOOT
LANGANMENEKKI
SUKKAPUIKOT
DESIGN & OHJE
SUOMENNOS

KLASSISET VILLASUKAT BAMBU RAGGI -LANGASTA

Bambu Raggi (50% villaa "sw" 25% polyamidia, 25% bambua. Noin 100 g = 400 m)
Noin 28 s ja 40 krs sileää puikoilla 2.5 mm = 10 x 10 cm
Lankaryhmä 2 (HUOM! Langanmenekki & muoto saattavat vaihdella eri langoilla)
22-24(25-27)28-30(31-33)34-36(37-38)39(40-41)42-43(44-45)
Noin 40(40)40(50)50(60)60(70)80(100) g (väri 17203)
2 ja 2.5 mm
Ingaliil Johansson & Järbo Garn **SÄHKÖPOSTI** patterns@jarbo.se
Irma Sinerkari

TIETOJA LANGOISTA Järbo Garn AB
SÄHKÖPOSTI info@jarbo.se
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Ohjeen kopioiminen ja
julkaiseminen on kielletty ilman Järbo Garn AB:n lupaa.
KUVAT Lasse Åbom
VALOKUVAMALLT Sara Joacimsson, Idun Joacimsson
NEULETAKKI 91928 PUSERO 91962
EMME VASTAA MAHDOLLISISTA PAINOVIRHEISTÄ.
VIIHEISIN VERSIO OSOITTEESSA www.jarbo.se

VIHJEEKSI

- **Työn helpottamiseksi:** Lue ohje tarkoin läpi ennen kuin aloitat työn.
- **Merkitse tekstiin värillisellä kynällä se koko, jota neulot. Silloin on helpompi seurata ohjetekstiä.**
- **Neulo/virkkaa aina koetilkku:** Suosittelemme, että neulot/virkkaat noin 12 x 12 cm kokoisen tilkun, jotta näet täsmääkö neule/virkkaustiheys. Jos tiheys ei täsmää, valitse puikot tai virkkuukoukku sen mukaan, että tiheys täsmää.
- **Tutustu sukkakouluumme:** Ohjeessa 90939 on yksityiskohtainen ohje vasta-alkajille.

LYHENTEET

seur.=seuraava, s=silmukka, o=oikein, n=nurin, sileä=sileäneule, krs=kerrros

OHJEET



Sileäneule: Edestakaisin: Krs 1 (oikealta): Neulo o. **Krs 2 (nurjalta):** Neulo n. Toista krs 1 ja 2.

Pyöreäneuleena: Oikein joka krs:lla.

Nosta 1 s: Nosta s kuin neuloisit sen nurin, mutta lanka työn takana, ja nosta oikealle puikolle neulomatta sitä.

Nosta 1 s nurin: Tuo lanka työn eteen, kuin neuloisit s nurin, nosta s oikealle puikolle neulomatta sitä.

LUOMINEN

Luo puikoilla 2 mm 48(52)52(56)56(60)64(68)72(72) s, jaa ne 4 sukkapuikolle, jokaiselle 12(13)13(14)14(15)16(17)18(18) s.

VARSI

Neulo joustinneuletta 2 o, 2 n, 8(8)10(10)12(12)14(14)16(16) cm. Vaihda sukkapuikot nro 2.5. Neulo sileää (o pyöreäneuleena) 2 krs.

KANTALAPPU

Neulo sileää edestakaisin puikoilla 1 ja 2 yhteensä 18(18)20(20)24(24)26(28)30(30) krs (viim. krs = nurjalta).

KANTAPÄÄ

Seur. krs:lla (= oikealta) aloitetaan lyhyet krs ja kavennukset:

Neulo 15(16)16(17)17(18)19(20)21(21) o, 2 s takareunoista o yhteen, 1 o, käännä,

nosta 1 s nurin, neulo 7 n, 2 n yhteen, 1 n, käännä,

nosta 1 s, neulo 8 o, 2 s takareunoista o yhteen, 1 o, käännä,

nosta 1 s nurin, neulo 9 n, 2 n yhteen, 1 n, käännä,

nosta 1 s, neulo 10 o, 2 s takareunoista o yhteen, 1 o, käännä,

nosta 1 s nurin, neulo 11 n, 2 n yhteen, 1 n, käännä,

nosta 1 s, neulo 12 o, 2 s takareunoista o yhteen, 1 o, käännä,

nosta 1 s nurin, neulo 13 n, 2 n yhteen. **Koko 22-24:** Jatka kohdasta *. **Koot 25-45:** 1 n, käännä,

nosta 1 s, neulo 14 o, 2 s takareunoista o yhteen. **Koot 25-30:** Käännä. **Koot 31-45:** 1 o, käännä,

nosta 1 s nurin. **Koot 25-30:** Neulo 14 n, 2 n yhteen. Jatka kohdasta *. **Koot 31-36:** Neulo 15 n, 2 n yhteen. Jatka

kohdasta *. **Koot 37-45:** Neulo 15 n, 2 n yhteen, 1 n, käännä,

nosta 1 s, neulo 16 o, 2 s takareunoista o yhteen. **Koko 37-38:** Käännä. **Koot 39-45:** 1 o, käännä,

nosta 1 s nurin. **Koko 37-38:** Neulo 16 n, 2 n yhteen. Jatka kohdasta *. **Koko 39:** Neulo 17 n, 2 n yhteen, 1 n. Jatka

kohdasta *. **Koot 40-45:** Neulo 17 n, 2 n yhteen, 1 n, käännä,

nosta 1 s, neulo 18 o, 2 s takareunoista o yhteen. **Koko 40-41:** Käännä. **Koot 42-45:** 1 o, käännä.

nosta 1 s nurin. **Koko 40-41:** Neulo 18 n, 2 n yhteen. Jatka kohdasta *. **Koot 42-45:** 19 n, 2 n yhteen, 1 n. Jatka kohdasta *.

***Kaikki koot:** Nyt sivusilmukat kantapäähän mol. puolin ovat loppuneet. Käännä ja neulo sileää (o) puikoilla 1 ja 2.

KANTAKIILA

Poimi 11(13)15(15)17(17)18(19)20(21) s sukan oikeasta sivusta (=puikolla 2), neulo sileää puikot 3 ja 4, poimi 11(13)15(15)17(17)18(19)20(21) s sukan vasemmasta sivusta, sekä neulo loput kantapäähän s (= puikolla 1). Neulo 1 krs sileää (o) kaikilla puikoilla.

Seur. krs:lla kavenna 2. ja 1. puikolla näin (poimitut s kavennetaan):

Puikolla 2: Neulo 2 viim. s oikein yhteen.

Puikolla 1: Neulo 2 ens. s takareunoista o yhteen.

Toista joka 2. krs:lla, kunnes jäljellä on 44(48)48(48)52(56)60(64)64(68) s. Jaa loput s 4 puikolle.

TERÄ

Neulo suoraa, kunnes koko jalkaterä on 10(12)14(16)18(20)20(21)22(23) cm.

Kärkikavennukset:

Puikolla 1 ja 3: neulo, kunnes jäljellä on 3 s, 2 s takareunoista o yhteen, 1 o.

Puikolla 2 ja 4: neulo 1 o, 2 o yhteen, neulo puikolta loput s.

Toista kavennuskerros joka 2. krs:lla, kunnes jäljellä on 12(12)12(16)16(16)20(20)24(24) s.

Nyt voit tehdä joko suoran tai pyöreän kärjen.

PYÖREÄ KÄRKI

Katkaise lanka ja vedä loppujen s:iden läpi ja päättele.

SUORA KÄRKI

Siirrä s kahdelle puikolle, käännä työ, niin että nurja puoli tulee ulospäin.

Päätä näin: Aseta työ niin, että oikeat puolet ovat vastakkain, pidä puikot samansuuntaisina vasemmassa kädessäsi ja neulo lisäpuikolla. Ota 1 s edessä olevalta puikolta ja 1 s takana olevalta puikolta ja neulo ne 2 s oikein yhteen, neulo seur. 2 s samalla tavoin yhteen, vedä ens. s toisen ylitse = 1 s oikealla puikolla. Jatka neuloen yhteen ja päättäen kaikki s samalla tavoin. Katkaise lanka ja päättele.



Järbo
GARN®
www.jarbo.se

