



JÄRBO

92691



Vandring - sukat

Nämä sukat neulotaan varpaasta varteen ja kantapää neulotaan lyhennetyin kerroksin. Varpaat ovat asymmetriset ja ne muotoillaan eri lailla vasempaan ja oikeaan jalkaan. Jalan kaaren kohdalle neulotaan joustinneuleosuus. Sukissa on ergonominen ja napakka istuvuus, joten ne sopivat erityisen hyvin vaellussukiksi.

LANKA Tencel Raggi (75 % villaa, 25 % tenceliä. N. 100 g = 266 m)

LANKAVAIHTOEHDOT

Mellanraggi (75 % villaa, 25 % polyamidia. N. 100 g = 260 m)

Merino Raggi (75 % merinovillaa, 25 % polyamidia. N. 100 g = 278 m)

NEULETIHEYS N. 28 s x 34 krs puikoilla 3 mm = 10 x 10 cm

KOOT 34-36 (37-39) 40-42

SOPIVAT JALKAAN, JONKA PITUUS ON N. 24 (25) 26 cm

SUKAN JALKAOSAN PITUUS N. 22,5 (23,5) 24,5 cm (istuakseen hyvin sukan tulee olla n. 1 cm jalan pituutta lyhyempi)

SUKAN YMPÄRYSMITTA N. 17 (18) 21 cm

LANGANMENEKKI N. 100 (100) 100 g (väri 25001, Light Grey)

SUKKAPUIKOT 3 mm

VAIKEUSASTE **

SELITYKSET

lis 1 so = Poimi vasemmalla puikolla lanka takakautta kahden silmukan välistä. Neulo silmukka oikein.

lis 1 sv = Poimi vasemmalla puikolla lanka etukautta kahden silmukan välistä. Neulo silmukka kierteen oikein (s:n takareunasta).

Judy's Magic Cast On: Katso ohjevideo Järbon Youtube-kanavalta <https://youtu.be/y7MZPq928yM>

Lyhennetty kerros: Lyhennetty kerros tarkoittaa, että työ käännetään ennen kerroksen loppumista. Neulot siis kerroksesta vain osan. Reikien välttämiseksi silmukat kiedotaan käännöskohdassa.

Silmukoiden kietominen:

Työn oikealta puolelta: Vie lanka työn eteen, siirrä seuraava silmukka oikealle puikolle. Vie lanka työn taakse ja siirrä silmukka takaisin vasemmalle puikolle. Käännä työ. Lanka on nyt kiedottu silmukan ympärille.

Työn nurjalta puolelta: Vie lanka työn taakse, siirrä seuraava silmukka oikealle puikolle. Vie lanka työn eteen ja siirrä silmukka takaisin vasemmalle puikolle. Käännä työ. Lanka on nyt kiedottu silmukan ympärille.

Neulo kiedottu silmukka: Kun kiedottu silmukka neulotaan, puikko työnnetään sekä itse silmukan että kiedotun langan läpi – oikein työn oikealta puolelta ja nurin työn nurjalta puolelta.

VASEN SUKKA

Luo 24 (24) 26 s Judy's Magic Cast On -tekniikalla. Kummallakin puikolla on nyt 12 (12) 13 s. Jaa silmukat neljälle puikolle 2. krs:lla. Tällöin puikot 1 ja 2 vastaavat ohjeen puikkoa 1 ja puikot 3 ja 4 ohjeen puikkoa 2.

Neulo sitten suljettua neuletta seuraavasti:

1. krs: Puikolla 1: *1 o, lis 1 sv, neulo oikein, kunnes puikolla on 1 s jäljellä, lis 1 so, neulo 1 o*. Toista *-* puikolla 2 = 28 (28) 30 s.

2., 4., 6., 8., 10., 12., 14. ja 16. krs: Neulo oikein kerroksen loppuun.

3. krs: 1 o, lis 1 sv, neulo oikein, kunnes krs:lla on 1 s jäljellä, lis 1 so, neulo 1 o = 30 (30) 32 s.

5. krs: Neulo kuten 1. krs = 34 (34) 36 s.

7. krs: Neulo kuten 3. krs = 36 (36) 38 s.

9. krs: Neulo kuten 1. krs = 40 (40) 42 s.

11. krs: Neulo kuten 3. krs = 42 (42) 44 s.

13. krs: Neulo kuten 1. krs = 46 (46) 48 s.

15. krs: Neulo kuten 3. krs = 48 (48) 50 s.

Vain koot 37–39 ja 40–42:

17. krs: Neulo kuten 1. krs = - (52) 54 s.

Vain koot 40–42:

19. krs: Neulo kuten 3. krs = - (-) 56 s.

21. krs: Neulo kuten 1. krs = - (-) 60 s.

Puikoilla on nyt 48 (52) 60 s.

*Neulo suljettua sileää neuletta, kunnes työn pituus on 8 (9) 10 cm.

Neulo suljettua joustinneuletta (1 o, 1 n), kunnes joustinneuleosuuden pituus on 6 cm. Jatka sitten sileää neuletta, kunnes työn pituus on 17,5 (18,5) 19,5 cm.

KANTAPÄÄ

Kantapää neulotaan edestakaisin sileänä neuleena takaosan 24 (26) 30 s:lla. Neulo ensin sukan yläpuolen 24 (26) 30 s ja jatka sitten kantapäätä.

1. krs (oikea puoli): Neulo oikein, kunnes kantapään silmukoita on 1 s jäljellä, kierrä silmukka, käännä.

2. krs (nurja puoli): Neulo nurin, kunnes kantapään silmukoita on 1 s jäljellä, kierrä silmukka, käännä.

3. krs: Neulo oikein 1 s:n päähän edellisen krs:n käännössilmukasta, kiedo silmukka, käännä.

4. krs: Neulo nurin 1 s:n päähän edellisen krs:n käännössilmukasta, kiedo silmukka, käännä.

Toista 3. ja 4. krs, kunnes olet kietonut kaikki paitsi 8 (10) 12 s.

Olet nyt neulonut puolet kantapäästä. Tähän saakka kerrokset ovat lyhentyneet. Kantapään toisessa osuudessa kerrokset pitenevät.

1. krs: Neulo oikein ensimmäiseen kiedottuun silmukkaan, neulo kiedottu silmukka oikein, kiedo seuraava silmukka, käännä.

2. krs: Neulo nurin ensimmäiseen kiedottuun silmukkaan, neulo kiedottu silmukka nurin, kiedo seuraava silmukka, käännä.

3. krs: Neulo oikein seuraavaan kiedottuun silmukkaan, neulo molemmat silmukan ympärille kiedotut langat oikein yhteen silmukan kanssa, kiedo seuraava silmukka, käännä.

4. krs: Neulo nurin seuraavaan kiedottuun silmukkaan, nosta ja neulo molemmat silmukan ympärille kiedotut langat nurin yhteen silmukan kanssa, kiedo seuraava silmukka, käännä.

Toista 3.–4. krs:t, kunnes olet neulonut kaikki silmukat uudelleen oikean puolen kerroksella.

Seuraava kerros (yläpuoli): Neulo oikein.

Alapuoli/takaosa: Neulo viimeinen kaksinkertaisella langalla kiedottu silmukka, 23 (25) 29 o. Puikolla on nyt jälleen 24 (26) 30 kantapääsilimukkaa.

Neulo 4 krs oikein.

JOUSTINVARSI

Neulo suljettua joustinneuletta (3 o, 1 n), kunnes varren pituus on 16 cm. Päätä s:t joustinta neuloen (3 o, 1 n). Katkaise lanka ja päättelee langanpäät.

OIKEA SUKKA

Luo 24 (24) 26 s Judy's Magic Cast On -tekniikalla. Kummallakin puikolla on nyt 12 (12) 13 s. Jaa silmukat neljälle puikolle 2. krs:lla. Tällöin puikot 1 ja 2 vastaavat ohjeen puikkoa 1 ja puikot 3 ja 4 ohjeen puikkoa 2.

Neulo sitten suljettua neuletta seuraavasti:

1. krs: Puikolla 1: *1 o, lis 1 sv, neulo oikein, kunnes puikolla on 1 s jäljellä, lis 1 so, neulo 1 o*. Toista *-* puikolla 2 = 28 (28) 30 s.

2., 4., 6., 8., 10., 12., 14. ja 16. krs: Neulo oikein kerroksen loppuun.

3. krs: Neulo oikein, kunnes krs:lla on 1 s jäljellä, lis 1 so, neulo 1 o, 1 o, lis 1 sv, neulo loput puikon s:t oikein = 30 (30) 32 s.

5. krs: Neulo kuten 1. krs = 34 (34) 36 s.

7. krs: Neulo kuten 3. krs = 36 (36) 38 s.

9. krs: Neulo kuten 1. krs = 40 (40) 42 s.

11. krs: Neulo kuten 3. krs = 42 (42) 44 s.

13. krs: Neulo kuten 1. krs = 46 (46) 48 s.

15. krs: Neulo kuten 3. krs = 48 (48) 50 s.

Vain koot 37–39 ja 40–42:

17. krs: Neulo kuten 1. krs = - (52) 54 s.

Vain koot 40–42:

19. krs: Neulo kuten 3. krs = - (-) 56 s.

21. krs: Neulo kuten 1. krs = - (-) 60 s.

Puikoilla on nyt 48 (52) 60 s.

Jatka vasemman sukan ohjeen kohdasta *.



Vihjeeksi

Kysymysmerkkien välttämiseksi: Lue ohje huolellisesti läpi ennen kuin aloitat työsi.

Neuletiheys: Neulo tai virkkaa aina aluksi koetilkkua suositusten mukaan. Jos tiheys ei täsmää, kokeile vaihtaa ohuempiin tai paksumpiin puikkoihin tai koukkuun.

Merkkää koko, jota olet neulomassa tai virkkaamassa, niin ohjeen seuraaminen on helpompaa.

Kaavio: Kaavion seuraaminen on helpompaa, kun laitat viivoittimen sen rivin alle mitä olet neulomassa tai virkkaamassa.

Väljyys vaatteissa vaihtelee riippuen vaateen tyypistä ja muodosta. Oikean koon löytämiseksi suosittelemme että ensin mittaat itsesi, ja päätät sitten minkä koon teet riippuen siitä miten paljon liikkumavaraa ja väljyyttä haluat. Kaavapiirroksista näet valmiin vaateen mitat.

Kirjoneule: Jos neulot useamman kuin 3-4 silmukkaa yhdellä värillä, kierrä toinen lanka toisen ympäri työn takana, niin työn taakse ei muodostu pitkiä langanjuoksuja.

Pingotus ja pesu: Lanka saattaa päästää väriä, jos se pysyy kosteana pitkään. Ole erityisen varovainen, kun pingotat ja peset vaatekappaleita, joissa on käytetty vahvoja kontrastivärejä. Kostuta työ, mieluiten suihkupullon avulla, ja purista varovasti ylimääräinen vesi pois rullaamalla vaate pyyheliinaan. Aseta vaate kuivumaan vaakatasoon kuivalle alustalle ja pingota oikeisiin mittoihin.

Lyhenteet

NEULOMINEN

cm:n = senttimetrin, **etukpl** = etukappale, **kaksoisyliv** = kaksoisylivetokavennus, **kav** = kavennus, **k-o** = kiertäen oikein, **krs** = kerros, **krs:n** = kerroksen, **krt** = kertaa, **lis** = lisäys, **lk** = langankierto, **ns** = nurja silmukka/nurjat silmukat, **o** = oikea silmukka/oikeat silmukat, **p** = puikko/puikot, **reunas** = reunasilmukka, **sileä** = sileä neule, **s** = silmukka/silmukat, **seur** = seuraava, **s-kaari** = silmukkakaari, **takakpl** = takakappale, **yliv** = ylivetokavennus, **2-kav** = kaksoiskavennus

VIRKKAUS

cm:n = senttimetrin, **etukpl** = etukappale, **kav** = kavennus, **kjs** = ketjusilmukka, **kjs-kaari** = ketjusilmukkakaari, **krs** = kerros, **krt** = kerta/kertaa, **krs:n** = kerroksen, **ks** = kiinteä silmukka/kiinteät silmukat, **lis** = lisäys, **lk** = langankierto, **puolip** = puolipylväs, **p** = pylväs, **pp** = pitkäpylväs, **p-ryhmä** = pylväsryhmä, **ps** = piilosilmukka, **reunas** = reunasilmukka, **seur** = seuraava, **s** = silmukka/silmukat, **takakpl** = takakappale